

Betriebssysteme

Windows PC einrichten

Meine Grundeinstellung:

- [Installation und Download](#)
 - ggf. [Treiber übernehmen auf neuen PC](#)
 - [WoL aktivieren](#) (BIOS und Windows Netzwerkkarte)
 - [Bitlocker aktivieren](#)
 - Remote Desktop frei schalten [Remote Desktop frei schalten.](#)
 - Remote Unterstützung erlauben [Remoteunterstützung.](#)
 - Explorer Ordneroptionen / Ansicht: Erweiterung von Dateitypen anzeigen, vollständigen Pfad zeigen, Ordner/Navigation erweitern.
 - Explorer Ordneroptionen / Allgemein: Explorer öffnen für "Dieser PC"
 - Energiesparoptionen (je nach Firmenrichtlinie) ein-/abschalten.
 - Windows 10/11: [Schnellstart \(Hybridmodus\) deaktivieren](#)
 - Windows 10: ggf. [Startkacheln anpassen](#)
 - [Werbung ausschalten / störende Apps/Bloatware entfernen](#)
 - Windows 10/11: [OneDrive deinstallieren](#)
 - Windows 10: ggf. [Windows Store deaktivieren, Apps anpassen](#)
 - Windows 10: [Cortana deaktivieren](#)
 - Windows 10/11: [Suche nur lokal](#)
 - Server2016: ggf. [Defender deinstallieren](#)
 - Windows 8/10/11: [Telemetrie/Datenschutz/Übermittelte Daten einschränken](#)
 - Windows 10: Numlock dauerhaft aktivieren. REGEDIT -> HKU\Default\Control Panel\Keyboard -> InitialKeyboardIndicators = 2147483650 (Numlock aus= 2147483648)
 - Windows: ["Computerschutz" aktivieren, ggf. automatische VSS-Kopien einrichten](#)
 - Windows 10: ggf. Windows Sicherheit -> Virenschutz -> Ransomware-Schutz: Überwacher Ordnerzugriff = an und konfigurieren
 - Windows 10/11 [Grundschutz](#)
 - Windows 10: ggf. [Windows 11 automatische Update-Installation unterbinden](#)
 - Windows 11: [Oberfläche einrichten](#)
 - Windows 11: [Explorer mit gewohnten Funktionen konf.](#)
 - Desktop-Symbole des Installationsbenutzers in ALL-USER verschieben.
 - Userprofil des Installationsbenutzers in DEFAULT kopieren. (AppData/Roaming/Firefox/ bereinigen)
 - Desktop Rechtsklick -> Anpassen -> Farben -> Akzentfarben anklicken + Haken "Titelleisten und Fensterrahmen" setzen
-
- Windows Home siehe [Windows Home / Windows S](#)
 - Windows 8: [Windows 8: Charms Bar deaktivieren](#)

Eindeutige ID: #1198

Verfasser: Uwe Kernchen

Seite 1 / 2

(c) 2024 Uwe Kernchen <news@uwe-kernchen.de> | 2024-04-17 09:13

URL: <https://uwe-kernchen.de/phpmyfaq/index.php?action=faq&cat=2&id=199&artlang=de>
(C) <https://uwe-kernchen.de>

Betriebssysteme

Letzte Änderung: 2024-04-05 17:28