

# Internet

## Windows PC einrichten

Meine Grundeinstellung:

- Energiesparoptionen (je nach Firmenrichtlinie) abschalten.
- WoL aktivieren (BIOS und Windows).
- Remote Desktop frei schalten [Remote Desktop frei schalten.](#)
- Remote Unterstützung erlauben [Remoteunterstützung.](#)
- Explorer anpassen: Erweiterung von Dateitypen anzeigen, vollständigen Pfad zeigen, Ordner erweitern.
- Windows 8: [Windows 8: Charms Bar deaktivieren](#)
- Windows 10: Schnellstart (Hybridmodus) deaktivieren.  
(Energie -> Auswählen, was beim Drücken des Netzschalters geschehen soll)  
GPO: Computer/Administrative Vorlagen/System/Herunterfahren -> Verwenden des Schnellstarts erforderlich=deaktivieren
- Windows 10: [Startkacheln anpassen](#)
- Windows 10: [Werbung ausschalten.](#)
- Windows 10: Onedrive deinstallieren [OneDrive deinstallieren.](#)
- Windows 10: [Windows Store deaktivieren, Apps anpassen](#)
- Windows 10: [Cortana deaktivieren](#)
- Server2016: [Defender deinstallieren](#)
- Windows 10: [Datenschutz/Übermittelte Daten einschränken](#)
- Windows 10: Upgrades zurück stellen. (Feature Upgrades kommen bis 8 Monate später)  
GPO: (Computerkonfiguration > Administrative Vorlagen > Windows-Komponenten > Windows Update > Updates und Upgrades zurückstellen)  
Branch-Niveau von "Semi-Annual Channel (targeted)" auf "Semi-Annual Channel" umschalten.
- Windows 10: Numlock dauerhaft aktivieren. REGEDIT -> HKU\Default\Control Panel\Keyboard -> InitialKeyboardIndicators = 2147483650 (Numlock aus= 2147483648)
- Windows 10: "Computerschutz" aktivieren (ca. 5% Festplattenplatz).
- Desktop-Symbole des Installationsbenutzers in ALL-USER verschieben.
- Userprofil des Installationsbenutzers in DEFAULT kopieren.

Eindeutige ID: #1198

Verfasser: Uwe Kernchen

Letzte Änderung: 2018-07-11 15:21